




## ОСНОВЫ СТРОЕВОГО ПѢХОТНАГО УСТАВА.

(Окончаніе) <sup>1)</sup>.

### Методы обученія.

 обученіе полевой службъ показомъ, подражаніемъ, не даетъ хорошихъ результатовъ. Все на всѣ случаи показать нельзя; во-вторыхъ, при показѣ обучаемый схватитъ внѣшнюю форму и будетъ стараться прилагать ее впоследствии ко всему, намъ же необходимо, чтобы онъ понималъ сущность требуемаго и дѣйствовалъ на основаніи своего здравого смысла и развивалъ все свое мышленіе, а не одну только зрительную память.

Поэтому въ основаніе обученія должно быть положено *дать известную цѣль, не указывая, какъ ее можно достичь.*

Когда задача понята, молодой солдатъ почти всегда найдетъ самъ подходящія средства; въ случаѣ ошибки со стороны его, надо вести занятія въ дальнѣйшемъ такъ, чтобы на какомъ нибудь практическомъ примѣрѣ солдатъ самъ нашелъ свою ошибку.

<sup>1)</sup> См. «Военный Сборникъ» № 8.

При обученіи нашихъ дозорныхъ показомъ замѣчается слѣдующее: во-первыхъ, они заботятся о сохраненіи формы (цѣпь, ядро) и о дистанціи (насколько шаговъ имъ держаться отъ роты; обыкновенно они сидятъ на ротѣ); каковъ бы ни былъ рельефъ мѣстности, эта дистанція неизмѣнна; нѣтъ у нихъ пониманія того, чтобы обезпечить при развертываніи ротѣ выгодную стрѣлковую позицію, и, какъ бы ни казалось на первый взглядъ страннымъ, корень зла лежитъ въ неудачномъ методѣ обученія—дрессируемъ, а не обучаемъ, показываемъ, а не развиваемъ.

*Основные правила веденія боя* должны быть хорошо извѣстны нижнимъ чинамъ, это:

а) *Точно держать направленіе.* Насколько это считаютъ важнымъ заграницей, видимъ изъ того, что французскій военный писатель Гранмэзонъ рекомендуетъ вмѣсто команды «равняйся» людямъ, чувствующимъ локоть сосѣда, указывать просто отдаленную точку на горизонтѣ, т.-е. всегда командовать «*на такой-то предметъ*».

б) *Умѣть двигаться на мѣстности*, примѣняясь къ ней (способъ обычно недостаточный) или прикрываясь еще огнемъ остающихся на мѣстѣ частей своей роты, взвода, отдѣленія, звена.

в) *Знать, что побѣдитъ—это навести страхъ на противника*, а единственный способъ навести страхъ—это атаковать его рѣшительно, памятуя, что сильнѣе бываютъ не числомъ, а только тѣмъ, что чувствуютъ себя сильнѣе своимъ духомъ, обученіемъ и т. д.

Атаковать—это значить прогнать его изъ занятаго пункта, двигаясь точно къ той точкѣ, которую назначили направляющей.

Страхъ на противника можно навести еще, открывая сразу сильный и неожиданный огонь; обходя, охватывая противника и открывая ему огонь во флангъ и тыль.

г) *Обороняться—значитъ препятствовать ему двигаться впередъ.* Средства—огонь настолько мѣткій, чтобы, выведя изъ строя у противника большое число людей въ короткое время, навести на него страхъ и заставить его остановиться. Когда почувствуешь себя сильнѣе, наведи на противника ужасъ, перейдя самъ въ атаку.

Когда не стрѣляешь, надо быть всегда хорошо укрытымъ.

Такія основныя положенія тактики, а также выгоды атаки и недостатки обороны должны быть извѣстны всѣмъ бойцамъ.

Въ лагеряхъ, а также на полковыхъ учебныхъ поляхъ (не плацахъ), на разнообразной мѣстности могутъ быть пройдены всевозможные виды тактическихъ дѣйствій; въ будущемъ смотры роты

должны состоять изъ атаки и обороны мѣстныхъ предметовъ съ веденіемъ огня (боевыми патронами) въ доказательство правильности своихъ дѣйствій по противнику, обозначенному мишенями, устроенными по способу, предложенному капитаномъ Жильцовымъ (ящички), и передвигаемыми по обстановкѣ, при посредникахъ огневомъ и тактическомъ.

### Походные строи.

Нормальнымъ походнымъ строемъ въ иностранныхъ арміяхъ считается колонна по четыре, хотя въ нѣкоторыхъ государствахъ, какъ, на примѣръ, въ Германіи, существуетъ и колонна по отдѣленіямъ. ■

Ширина по фронту колонны по отдѣленіямъ величина, какъ извѣстно, переменная, колонны же по четыре—постоянная; ширина дорогъ проселочныхъ, почтовыхъ и шоссе у насъ и за границей болѣе или менѣе опредѣленная и извѣстная намъ—посему походными строями должна быть колонна по четыре, какъ находящаяся въ постоянномъ и извѣстномъ отношеніи къ ширинѣ дорогъ, что можно заранѣе учесть, а также колонны вдвое, втрое, четверо большія ея, т.-е. двойная взводная, тройная взводная и ротная колонна (всѣ четыре взвода рядомъ, въ колоннѣ по четыре).

Средняя ширина нашихъ дорогъ: *проселочной* 12 футъ (5 арш.).

Такъ какъ мѣстность около дороги въ большинствѣ случаевъ покрыта хлѣбами и проходима вполнѣ только въ осеннее время, надо считать эти дороги годными только для колонны по четыре.

*Шоссе.* Общее правило относительно ширины дорогъ при постройкѣ ихъ, чтобы могли разойтись свободно двѣ повозки шириною въ 7 футъ каждая, отсюда принимается, что ширина сооружаемой дороги должна быть не менѣе 17 футъ. По нормальной профили министерства путей сообщенія ширина полотна принята въ 6 сажень, причемъ середина, отмѣченная бѣлыми камнями, занимаетъ 10 аршинъ, а каждая изъ обочинъ по 5 аршинъ; за канавами имѣются 6 аршинные резервы.

Такимъ образомъ въ распоряженіи войскъ, идущихъ по шоссе, имѣются двѣ обочины въ 5 саж., по каждой изъ которыхъ можетъ идти колонна по четыре, при условіи, что 10 аршинная середина шоссе свободна для лучшей вентиляціи походныхъ колоннъ; половина этой середины можетъ быть занята походной колонной артиллеріи, пулеметовъ, патронныхъ двуколокъ, идущихъ «по-орудійно», а другая, лѣвая, половина оставлена свободной для поддержанія

связи вдоль колонны и прибывающихъ съ донесеніями. При ночномъ маршѣ на достаточномъ разстояніи отъ противника по серединѣ шоссе могутъ двигаться роты въ двухъзводныхъ колоннахъ по четыре, и даже въ трехъзводныхъ (въ одномъ и томъ же баталіонѣ вести свой взводъ со взводами другой сосѣдней роты вдали отъ противника не грозитъ ничѣмъ). Обочины при ночномъ движеніи оставимъ для связи, иначе люди, идя по нимъ, будутъ спотыкаться о камни, ложбины для спуска воды съ полотна.

*Шоссированныя дороги*, имѣющія ширину полотна въ 2½—3 саж., дадутъ возможность двигаться по одной сторонѣ дороги въ двухъзводной колоннѣ.

*Экономическія шоссе* Германіи съ шириной проѣзжей (щебеночной) части въ 2,2 метра и обочинами, каждая не менѣе двухъ метровъ, дадутъ намъ возможность вести войска въ колоннахъ по четыре по обѣимъ сторонамъ проѣзжей части (т.-е. по обочинамъ) или занимая проѣзжую часть и одну изъ обочинъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что, имѣя одну только походную колонну по четыре, колонну неизмѣнную по ширинѣ фронта, мы при случаѣ можемъ легко скомбинировать изъ нея болѣе широкую походную колонну, ведя два, три, четыре взвода рядомъ; легко можемъ использовать обочины шоссе и, ведя взводы по обочинамъ дороги, облегчаемъ солдатамъ совершеніе марша въ отношеніи духоты и пыли; можемъ вести посреди колонны артилерію, чѣмъ сократимъ глубину колонны и обезопасимъ ее. Обратное, такое постоянное соотношеніе ширины фронта колонны и дороги облегчаетъ намъ устройство колонныхъ путей—колонный путь дѣлается на колонну по четыре или на двойную, тройную, четверную (ротную) колонны, смотря по средствамъ и мѣстности; лишняя работа никогда не будетъ сдѣлана (см. рис. стр. 31).


Затѣмъ, имѣя всего одну походную колонну по четыре, мы избѣгаемъ, какъ увидимъ дальше, цѣлой серіи бесполезныхъ перестроеній, такъ какъ здѣсь, при этой колоннѣ, всѣ построенія состоятъ въ томъ, чтобы взводный командиръ поставилъ свой взводъ рядомъ съ сосѣднимъ.

### **Маневренные строи.**

Основнымъ строемъ для маневра должна служить принятая въ иностранныхъ арміяхъ ротная колонна. Она представляетъ изъ себя четыре взвода, стоящіе головами на одной линіи въ колоннѣ по че-

Рис. № 1.

Переходъ изъ ротной колонны въ строй по-взводно.



Получается выстраиваемъ четырехрядныхъ отдѣлений, принята всѣми иностранными арміями. Отдѣльные начальники—въ строй.

тыре и на интервалахъ одинъ отъ другого въ 4 шага. Выгоды такой колонны передъ имѣющейсѣ у насъ большія—она перестраивается въ строй по-взводно, прямо выходя впередъ, безъ всякихъ фланговыхъ движеній, а это не только сокращаетъ время для перестроеній, но и упрощаетъ ихъ и дѣлаетъ эти перестроенія безопасными; всѣ командиры взводовъ стоятъ впереди, что очень удобно въ смыслѣ отдачи приказаній ротнымъ командиромъ, а также выгоднѣе въ томъ, что меньше можетъ произойти какихъ нибудь случайностей, паники и т. п.; командиръ взвода, повернувшись къ лю-

дямъ, видить ихъ всѣхъ, а не одну шеренгу; вообще взводъ при такомъ построении больше въ рукахъ взводнаго командира, который, стоя во главѣ его, если и не успѣетъ скомандовать, то своимъ примѣромъ покажетъ, что надо сдѣлать въ данномъ случаѣ.

Изъ этого строя, какъ говорилось, простымъ движеніемъ впередъ получится другой маневренный строй—по-взводно.

Оба эти строя—ротная колонна и строй по-взводно—одинаково примѣнимы какъ днемъ, такъ и ночью, причемъ въ послѣднемъ случаѣ примѣняется или тотъ, или другой строй въ зависимости отъ силы освѣщенія (луна, облачность и т. п.).

Итакъ, всего два построения для маневра, крайне простые какъ сами по себѣ, такъ и по переходу изъ одного въ другой. Кромѣ того оба эти маневренные строя не могутъ возбуждать сомнѣній въ относительной ихъ необходимости, какъ наша взводная колонна, о которой участники Русско-японской войны всегда высказывались, какъ о совершенно непримѣнимой, а всѣ сомнѣнія такого рода подрываютъ дисциплину и авторитетъ высшихъ начальниковъ.

### Боевые строи.

Основной строй цѣпь на интервалахъ 3—4 шага между стрѣлками: этотъ интервалъ стрѣлки берутъ всегда, когда онъ имъ не указанъ. Стрѣлки рассыпаются въ цѣпь не только по командѣ или знаку, но и самостоятельно, когда, будучи застигнуты въ сомкнутомъ строю врасплохъ, видятъ необходимость отбить противника огнемъ; другимъ, дополнительнымъ, боевымъ строемъ будетъ строй разомкнутый. Такъ, развернутый строй взвода можно разомкнуть по фронту на 7—8 шаговъ между стрѣлками, имѣя между шеренгами 100—200 шаговъ, т.-е. такую дистанцію, чтобы сердцевина эллипса разсѣиванія непріятельскаго огня, покрывая переднюю шеренгу, не захватила заднюю. Затѣмъ, когда будетъ нужно, стрѣлки задней шеренги войдутъ въ интервалы передней и откроютъ огонь; передняя шеренга стрѣлковъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, откроетъ огонь и не ожидая подхода заднихъ. Такимъ образомъ, *разомкнутый строй* по существу будетъ *въ скрытомъ видѣ та же стрѣлковая цѣпь*.

Можно также, построивъ взводъ въ 4 шеренги (колонну по четыре повернуть налѣво, направо), разомкнуть на интервалы, достаточные для помѣщенія трехъ стрѣлковъ заднихъ шеренгъ, которыя отводятся назадъ, каждая шаговъ на 100. И также огонь откры-

вается, или когда стрѣлки всѣхъ шеренгъ войдутъ въ оставленные имъ интервалы, или одной первой шеренгой, или, наконецъ, по мѣрѣ вступленія стрѣлка въ линію первой шеренги. Конечно, огонь выгоднѣе открывать сразу большимъ числомъ ружей, но обстоятельства бываютъ таковы, что лишать себя огня хотя бы одной передней шеренги только потому, что это строй разомкнутый, нѣсколько другого внѣшняго вида сравнительно съ цѣпью, совершенно непростительно.

*Для ночныхъ дѣйствій* основной строй ротная колонна (всѣ четыре взвода головами на одной линіи, каждый въ строю по четыре и на интервалѣ взводъ отъ взвода въ 4 шага), и также та же колонна, но взводы другъ отъ друга на интервалахъ, равныхъ глубинѣ колонны взвода, стоящаго по четыре; при развертываніи такой разомкнутой ротной колонны (можете назвать этотъ строй и строемъ по-взводно) получится сильный для штыковой атаки развернутый строй.


До сихъ поръ у насъ весьма часто примѣнялся, какъ строй для ночныхъ дѣйствій, наша взводная колонна и даже развернутый строй роты. Взводная колонна, кромѣ своей сомкнутости, обязана появленію своему въ числѣ ночныхъ строевъ еще тому странному на первый взглядъ обстоятельству, что на нашихъ смотрахъ ротъ и баталіоновъ отдаются даже такія приказанія: «постройте строй для ночной атаки коротко, по командѣ», ну и, конечно, раздается: «рота, справа во взводную колонну», причемъ совершенно не сообразуются даже съ тѣмъ, что противникъ—или только что окопался, или онъ находится на заблаговременно укрѣпленной позиціи. Для этихъ разныхъ случаевъ должна быть и различная форма строя для атаки, а не вѣчно одинъ шаблонъ по короткой командѣ.

*Неудобство взводной колонны для ночной атаки* еще то, что всѣ офицеры и вообще взводные командиры сгруппированы на одномъ и томъ же правомъ флангѣ роты, когда они должны быть впереди, ибо случайностей можетъ быть масса; и не только впереди роты, но идя во главѣ своихъ взводовъ. При взводной колоннѣ это, какъ извѣстно, невозможно—значить, эта колонна не подходитъ совершенно къ строямъ для ночной атаки и должна быть введена ротная колонна. Германскій и французскій строевые пѣхотные уставы имѣютъ обѣ колонны, взводную (нашу) и ротную.

*Неудобство развернутого строя для ночной атаки* высказалось на практикѣ еще рельефнѣе. Намъ пришлось участвовать,

командуя взводомъ военнаго состава, въ ночной атакѣ деревни Ивановки (мишенной) со стороны Бабьихъ Скоковъ, во Владимірскомъ лагерѣ. Перешли, если не ошибаюсь, Сѣверный мостъ и подъ прикрытіемъ густой пѣши дозоровъ двѣ роты построились въ развернутый строй. Двинулись въ путь, придерживаясь серединой боевого порядка проселочной дороги. Черезъ самый короткій промежутокъ времени весь нашъ боевой порядокъ развалился: дозоры слились со строемъ, а самъ строй разорвался на кучки, которыя держались за своими офицерами.

Рис. № 2.



*Развернутый строй роты* (французскій, германскій, болгарскій, сербскій, австрійскій уставы). Особенность—командиры 1-го и 4-го отдѣленій на флангахъ взвода, остальные позади, замыкающіе; весь строй рассчитанъ по 4.

Мѣстность для наступленія была ужасная, мокрый лугъ, если не болото, покрытое пнями и хворостомъ. Шумъ и трескъ отъ нашей атаки былъ неимоверный, и окончилась она тѣмъ, что прошли мимо фланга противника, а одинъ взводъ заблудился совсѣмъ на полигонѣ.

Изъ этого примѣра намъ достаточно выяснилось значеніе начальниковъ при ночной атакѣ и та естественная форма, кучка, въ которую по истеченіи извѣстнаго времени преобразуется строй, а посему надо идти этому навстрѣчу, чтобы уменьшить могущій быть беспорядокъ. И мы осмѣливаемся предложить для ночной атаки, въ случаѣ если противникъ занимаетъ широкій фронтъ, окопался, но искусственныхъ препятствій не имѣетъ, ночь такова, что онъ можетъ вести по насъ до нѣкоторой степени огонь, — строй по-взводно (взводъ отъ взвода на интервалѣ, равномъ протяженію глубины взвода, построеннаго по четыре, или нѣсколько большемъ); мы этотъ строй называли разомкнутой взводной колонной.

Если противникъ находится на заблаговременно укрѣпленной позиціи, имѣющей искусственныя препятствія, въ которыхъ наши саперы должны продѣлать проходы, достаточные для атаки, то здѣсь естественнымъ строемъ будетъ ротная колонна (взводы рядами, на интервалахъ въ 4 шага другъ отъ друга), гдѣ всѣ офицеры роты и вообще взводные командиры впереди. Если проходы узкіе, то можетъ быть придется атаковать двухъ-взводными колоннами, опять со своими офицерами впереди.



Итакъ, для ночныхъ атакъ намъ необходима ротная колонна и ею слѣдуетъ дополнить нашъ строевой пѣхотный уставъ.

### Строи роты для парада.

Строями роты для парада будутъ развернутый строй и ротная колонна. Въ этихъ строяхъ офицеры стоятъ впереди; высокое положеніе начальника вообще должно быть подчеркнуто и занимаемымъ имъ мѣстомъ въ строю, а въ нашей взводной колоннѣ приходится офицерамъ заднихъ взводовъ стоять позади нижнихъ чиновъ и на Высочайшихъ смотряхъ не видѣть Высокихъ Особъ. Въ ротной же колоннѣ всѣ офицеры стоятъ впереди и кромѣ того, при прохожденіи начальника, большая часть нижнихъ чиновъ увидятъ его.

Церемоніальный маршъ (по солдатски—«цирмуляръ», лучше бы назвать его параднымъ маршемъ) можетъ быть произведенъ въ развернутомъ строѣ, если рота не свыше 24 рядовъ, или въ ротной колоннѣ. При прохожденіи параднымъ маршемъ въ ротной колоннѣ всѣ офицеры, идущіе впереди, должны салютовать вмѣстѣ съ ротнымъ командиромъ. На присутствующую публику это произведетъ сильное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что будутъ знать, что изъ этого строя въ одинъ мигъ, когда надо, разсыпятся боевыя цѣпи.

### Строи баталіона.

*Резервная колонна.* Расположеніе ротъ, какъ у насъ въ резервной колоннѣ, только каждая рота стоитъ въ ротной колоннѣ, т.-е. взводы «по четыре» на интервалахъ въ 4 шага другъ отъ друга.

Существуютъ въ нѣкоторыхъ иностранныхъ уставахъ еще *линія взводныхъ колоннъ* (роты, одна рота съ другой, на одной линіи; каждая изъ ротъ въ ротной колоннѣ) и *баталіонная колонна* (рота стоитъ за ротой; каждая рота въ ротной колоннѣ). Линію взводныхъ колоннъ и баталіонную колонну, конечно, вводить не слѣдуетъ; когда надо будетъ, роты такъ станутъ и по приказанію баталіоннаго командира.

### Строи полка.

*Резервная колонна полка,* какъ у насъ, только каждая изъ ротъ въ ротной колоннѣ. По приказанію командира полка полкъ можетъ стать въ любомъ порядкѣ баталіоновъ.

Строй для бригады и дивизіи ввести можно развѣ только для смотра; дивизія не будетъ стоять при наличіи воздушнаго флота въ такомъ порядкѣ и если бы даже этого флота у противника не было, то мы не найдемъ участка, на которомъ бы могли поставить дивизію въ резервномъ порядкѣ: все будетъ перерѣзано изгородами, канавами, дорогами, насажденіями, усѣяно постройками, такъ что скомандовать «дивизія: правое плечо впередъ» можно только на полѣ Владимірскаго лагеря.

### Сигналы и бои пѣхоты.

Всѣ сигналы и бои пѣхоты должны быть одинаковы съ такими же сигналами артилеріи и кавалеріи и игратья на одного типа инструментахъ.

Желательно бы, чтобы и мелодія этихъ сигналовъ была народная и подходила по своему значенію подъ смыслъ соотвѣтствующей народной пѣсни. Во время стоянки русскихъ войскъ во Франціи, послѣ сверженія Наполеона, подъ сигналы были подобраны слова соотвѣтствующихъ русскихъ пѣсенъ и результаты были удачны.

### Сокращеніе командъ.

Сокращеніе командъ для насъ чрезвычайно важно: быстрота, глазомѣръ, натискъ—понятія и дѣйствія нераздѣлимые, особенно въ вопросахъ жизни и смерти, чести и позора.

Теперь, чтобы двинуть колонну рядами, надо подать четыре команды, въ то время, какъ имѣется возможность обойтись двумя, напримѣръ, такого рода:

1) По четыре направо.

2) Шагомъ—маршъ! (или просто—маршъ!)

По первой командѣ, послѣ поворота и выстраиванія, нижніе чины берутъ ружья на плечо, если проходятъ городомъ, и на ремень, если за городомъ.

Въ стрѣлковыхъ цѣпяхъ, вмѣсто длиннаго нынѣ объясненія *раздѣленія огня* по фронту цѣли, слѣдуетъ подавать одну команду «раздѣлить огонь», по которой происходитъ самостоятельное дѣленіе огня между отдѣленіями, извѣстное изъ работы мирнаго времени.

Также должны быть подобраны слова команды соотвѣтственно предстоящимъ нижнему чину дѣйствіямъ: такъ, вмѣсто «въ атаку—

впередъ», слѣдовало бы «въ атаку, коли!». Воскресимъ хотя бы немного боевой кличь Суворовцевъ.

Наши нижніе чины уже теперь, слышишь, командуютъ вмѣсто «смирно, равеніе направо!» просто «смирно, направо!»; чувствуется, что эта команда слишкомъ длинна и тяжела для голоса, если приходится, въ особенности, иди по городу, подавать ее часто. Возможно, что найдется еще кое-что для сокращенія, напримѣръ, пропускъ нѣкоторыхъ словъ при захожденіи отдѣленіями, взводами и т. д.

Итакъ, строевой пѣхотный уставъ изд. 1908 г. необходимо согласовать съ новымъ Наставленіемъ для дѣйствій въ бою и упростить. Упрощеніе строевого устава неотложно, такъ какъ отнимается сейчасъ масса времени на гладкость перестроеній изъ одной формы строя въ другую, между тѣмъ какъ эти формы сами по себѣ бесполезны; затѣмъ въ нашемъ строевомъ уставѣ, къ сожалѣнію, отсутствуетъ крайне полезная ротная колонна; много времени и труда тратится также на вздваиваніе рядовъ въ то время, какъ всѣ иностранные уставы замѣнили это построеніемъ по четыре.

Наша полевая подготовка также сильно страдаетъ по винѣ устава—методы подготовки одиночнаго бойца, звена, отдѣленія, взвода, роты, баталіона, полка должны быть разработаны и помѣщены въ уставѣ, иначе мы никогда не добьемся однообразной подготовки, если вообще думать, что подготовка такого рода у насъ существуетъ.

Существующая неразбериха въ полевой подготовкѣ, вѣрнѣе, дѣйствуетъ на насъ, строевыхъ офицеровъ, удручающе. Пора нашъ цѣнный афоризмъ: «Учить въ мирное время тому, что придется дѣлать на войнѣ», провести въ жизнь.

*А. Семеновъ.*

